



Vejledning i opsætning af IMAP e-mail i Microsoft Outlook Express



1. Tryk på **Funktioner** og herefter tryk på **Konti..**



2. Tryk **Tilføj** og herefter tryk **Post..**

Guiden Internetforbindelse 

Dit navn 

Når du sender e-mail, vil dit navn blive vist i feltet Fra i den udgående meddelelse. Skriv dit navn, som du ønsker skal vises.

3 

Vist navn:

Eksempel: Jens Jensen

4 

3. Indtast dit navn i feltet **Vist navn**
4. Tryk **Næste**

Guiden Internetforbindelse 

Internet-e-mail-adresse 

Din e-mail-adresse er den adresse, andre bruger til at sende e-mail-meddelelser til dig.

5 

E-mail-adresse:

For eksempel: nogen@microsoft.com

6 

5. Indtast din e-mail-adresse i feltet **E-mail-adresse**
6. Tryk **Næste**

Guiden Internetforbindelse

E-mail-servernavne

7

Serveren til indgående post er en server.

Server til indgående post (POP3, IMAP eller HTTP):

8

En SMTP-server er den server, som bruges til din udgående e-mail.

Server til udgående post (SMTP):

9

10


< Tilbage Næste > Annuller


7. Vælg **IMAP** i feltet **Serveren til indgående post er en ... server**
8. Indtast mail.blaabjergnet.dk i feltet **Serveren til indgående post**
9. Indtast mail.blaabjergnet.dk i feltet **Serveren til udgående post**
10. Tryk på **Næste**

Guiden Internetforbindelse 

Logon til Internet Mail 

Skriv kontonavnet og adgangskoden, som du har fået af din Internetudbyder.

Kontonavn: 

Adgangskode: 


☒ Husk adgangskode

Hvis din Internet udbyder kræver, at du bruger godkendelse af sikker adgangskode (Secure Password Authentication - SPA) for at få adgang til din e-mail, skal du markere Log på med godkendelse af sikker adgangskode.


☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)



11. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Kontonavn**
12. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
13. Tryk på **Næste**




14. Tryk på **Udfør**



15. Marker din **e-mail-adresse**.

16. Tryk på **Egenskaber**



17. Tryk på fanen **Servere**

Egenskaber for

Generelt | **Servere** | Forbindelse | Sikkerhed | Avanceret | IMAP

Serveroplysninger

Serveren til indgående post er en **23**

Indgående post (IMAP): **18**

Udgående post (SMTP): **19**

Server til indgående post

Kontonavn: **20**

Adgangskode: **21**


☒ Husk adgangskode

☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode

Server til udgående post

☒ Min server kræver godkendelse **22**

18. Indtast mail.blaabjergnet.dk i feltet **Indgående post (IMAP)**
19. Indtast mail.blaabjergnet.dk i feltet **Udgående post (SMTP)**
20. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Kontonavn**
21. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
22. Marker **Min server kræver godkendelse**
23. Tryk på fanen **Avanceret**



24. Indtast 143 i feltet **Udgående post (SMTP)**

25. Indtast 587 i feltet **Indgående post (IMAP)**

26. Tryk **OK**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.