



Vejledning i redigering af IMAP e-mail i Microsoft Office Outlook 2007



1. Tryk på **Funktioner**, og tryk herefter på **Kontoindstillinger...**



2. Marker din **e-mail konto**
3. Tryk på **Rediger**

Skift e-mail-konto

Internet-e-mail-indstillinger
Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype:

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger

du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (hvis du ikke har en aktiv netværksforbindelse)

Test kontoindstillinger...

Flere indstillinger...

< Tilbage Næste > Annuller

4. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
5. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
6. Indtast mail.bolynu.net i feltet **Server til indgående post**
7. Indtast mail.bolynu.net i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
8. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
9. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
10. Tryk på **Flere indstillinger...**

Internet-e-mail-indstillinger

Generelt Mapper Server til udgående post Forbindelse Avanceret

E-mail-konto

Skriv det navn, du vil bruge til at sende e-mail. Du kan også give et navn til denne konto, f.eks. "Arbejde" eller "Microsoft Mail".

Andre brugeroplysninger

Organisation:

Svar-e-mail:


Indstillinger for sletning

☐ Fjern emner ved mappeskit, mens du er online

Når du skifter til en anden mappe, slettes de emner, der er markeret til sletning i den oprindelige mappe, permanent på serveren. Emner fjernes ikke permanent, når du skifter mapper offline.

OK Annuller

11. Tryk på fanen **Server til udgående post**



12. Marker **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**
13. Marker **Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post**
14. Tryk på fanen **Avanceret**

Internet-e-mail-indstillinger

Generelt Mapper Server til udgående Forbindelse Avanceret

Serverens portnumre

Server til indgående post (IMAP): 143 Standardindstillinger

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

Server til udgående post (SMTP): 587

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

Servvertimeout

Kort ————— Lang 1 minut

Mapper

Sti til rodmappe:

OK Annuller

Diagram illustrating the steps for configuring Internet email settings:

- 15: Select **Ingen** for both encryption options.
- 16: Enter **143** in the **Server til indgående post (IMAP)** field.
- 17: Enter **587** in the **Server til udgående post (SMTP)** field.
- 18: Click the **OK** button.

15. Vælg **Ingen** under begge felter med **Brug følgende type krypteret forbindelse**
16. Indtast 143 i feltet **Server til indgående post (IMAP)**
17. Indtast 587 i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
18. Tryk på **OK**

Tilføj ny e-mail-konto

Internet-e-mail-indstillinger

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype:

IMAP

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger

Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver netværksforbindelse)

Test kontoindstillinger...


Flere indstillinger...

< Tilbage

Næste >

Annuller

19. Tryk på **Næste**



20. Tryk på **Næste**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug