



Vejledning i opsætning af IMAP e-mail i Microsoft Outlook Express



1. Tryk på **Funktioner** og herefter tryk på **Konti..**



2. Tryk **Tilføj** og herefter tryk **Post..**

Guiden Internetforbindelse 

Dit navn 

Når du sender e-mail, vil dit navn blive vist i feltet Fra i den udgående meddelelse. Skriv dit navn, som du ønsker skal vises.

3 

Vist navn:

Eksempel: Jens Jensen

4 

3. Indtast dit navn i feltet **Vist navn**
4. Tryk **Næste**

Guiden Internetforbindelse 

Internet-e-mail-adresse 

Din e-mail-adresse er den adresse, andre bruger til at sende e-mail-meddelelser til dig.

5 

E-mail-adresse:

For eksempel: nogen@microsoft.com

6 

5. Indtast din e-mail-adresse i feltet **E-mail-adresse**
6. Tryk **Næste**

Guiden Internetforbindelse

E-mail-servernavne

7

Serveren til indgående post er en server.

Server til indgående post (POP3, IMAP eller HTTP):

8

En SMTP-server er den server, som bruges til din udgående e-mail.

Server til udgående post (SMTP):

9

10


< Tilbage Næste > Annuller


7. Vælg **IMAP** i feltet **Serveren til indgående post er en ... server**
8. Indtast mail.fanonet.dk i feltet **Serveren til indgående post**
9. Indtast mail.fanonet.dk i feltet **Serveren til udgående post**
10. Tryk på **Næste**

Guiden Internetforbindelse 

Logon til Internet Mail 

Skriv kontonavnet og adgangskoden, som du har fået af din Internetudbyder.

Kontonavn: 

Adgangskode: 


☒ Husk adgangskode

Hvis din Internet udbyder kræver, at du bruger godkendelse af sikker adgangskode (Secure Password Authentication - SPA) for at få adgang til din e-mail, skal du markere Log på med godkendelse af sikker adgangskode.


☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)



11. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Kontonavn**
12. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
13. Tryk på **Næste**




14. Tryk på **Udfør**



15. Marker din **e-mail-adresse**.

16. Tryk på **Egenskaber**



17. Tryk på fanen **Servere**

Egenskaber for

Generelt | **Servere** | Forbindelse | Sikkerhed | Avanceret | IMAP

Serveroplysninger

Serveren til indgående post er en **IMAP**.

Indgående post (IMAP):

Udgående post (SMTP):

Server til indgående post

Kontonavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode


Server til udgående post

☒ Min server kræver godkendelse

OK Annuller Anvend

Numbered callouts: 18 points to 'Indgående post (IMAP)' field, 19 points to 'Udgående post (SMTP)' field, 20 points to 'Kontonavn' field, 21 points to 'Adgangskode' field, 22 points to 'Min server kræver godkendelse' checkbox, 23 points to 'Avanceret' tab.

18. Indtast mail.fanonet.dk i feltet **Indgående post (IMAP)**
19. Indtast mail.fanonet.dk i feltet **Udgående post (SMTP)**
20. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Kontonavn**
21. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
22. Marker **Min server kræver godkendelse**
23. Tryk på fanen **Avanceret**



24. Indtast 143 i feltet **Udgående post (SMTP)**

25. Indtast 587 i feltet **Indgående post (IMAP)**

26. Tryk **OK**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.