



Vejledning i opsætning af IMAP e-mail i Microsoft Office Outlook 2003



1. Tryk på **Funktioner**, og tryk herefter på **E-mail-konto**



2. Marker **Tilføj en ny e-mail-konto**
3. Tryk på **Næste**

E-mail-konti ✕

Servertype
Du kan vælge, hvilken type server den nye e-mail-konto skal arbejde sammen med.

☐ **Microsoft Exchange-server**
Opret forbindelse til en Exchange-server for at læse e-mail, få adgang til offentlige mapper og dele dokumenter.

☐ **POP3**
Opret forbindelse til en POP3-e-mail-server for at hente e-mail.

4 → ☒ **IMAP**
Opret forbindelse til en IMAP-e-mail-server for at hente e-mail og synkronisere postkassmapper.

☐ **HTTP**
Opret forbindelse til en HTTP-e-mail-server, f.eks. Hotmail, for at hente e-mail og synkronisere postkassmapper.

☐ **Yderligere servertyper**
Opret forbindelse til en anden arbejdsgruppe eller en anden e-mail-server.

5 ↓

4. Marker **IMAP**
5. Tryk på **Næste**

E-mail-konti

Internet-e-mail-indstillinger (IMAP)
 Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Server til indgående post (IMAP):

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:


☒ Husk adgangskode

☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)


[Flere indstillinger...](#)

< Tilbage Næste > Annuller


6. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
7. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
8. Indtast mail.skjern-net.dk i feltet **Server til indgående post (IMAP)**
9. Indtast mail.skjern-net.dk i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
10. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
11. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
12. Tryk på **Flere indstillinger...**



13. Tryk på fanen **Server til udgående post**



- 14. Marker **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**
- 15. Tryk på fanen **Avanceret**



16. Indtast 143 i feltet **Server til indgående post (IMAP)**

17. Indtast 587 i feltet **Server til udgående post (SMTP)**

18. Tryk på **OK**

E-mail-konti ✕

Internet-e-mail-indstillinger (IMAP)

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Server til indgående post (IMAP):

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode


☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

[Flere indstillinger...](#)

19

[< Tilbage](#) [Næste >](#) [Annuller](#)

19. Tryk på **Næste**



20. Tryk på **Udfør**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.