



Vejledning i opsætning af IMAP e-mail i Microsoft Office Outlook 2007



1. Tryk på **Funktioner**, og tryk herefter på **Kontoindstillinger...**



2. Tryk på **Ny...**

Tilføj ny e-mail-konto

Automatisk kontoopsætning

Dit navn
Eksempel: Barbara Sankovic

E-mail-adresse:
Eksempel: barbara@contoso.com

Adgangskode


Skriv adgangskoden igen:
Skriv den adgangskode, du er blevet tildelt af internetudbyderen.

3 ☒ Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt

4

< Tilbage Næste > Annuller

3. Marker **Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt**
4. Tryk på **Næste**



5. Marker **Internet-e-mail**
6. Tryk på **Næste**

Tilføj ny e-mail-konto

Internet-e-mail-indstillinger
Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype:

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger

du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (hvis du ikke har en netværksforbindelse)

< Tilbage Næste > Annuller

7. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
8. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
9. Under **Kontotype**, vælg da **IMAP**
10. Indtast mail.voresnet.dk i feltet **Server til indgående post**
11. Indtast mail.voresnet.dk i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
12. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
13. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
14. Tryk på **Flere indstillinger...**

Internet-e-mail-indstillinger

Generelt Mapper Server til udgående post Forbindelse Avanceret

E-mail-konto

Skriv det navn, du vil bruge til denne konto, f.eks. "Arbejde" eller "Microsoft Mail server"

Andre brugeroplysninger

Organisation:

Svar-e-mail:


Indstillinger for sletning

☐ Fjern emner ved mappeskit, mens du er online

Når du skifter til en anden mappe, slettes de emner, der er markeret til sletning i den oprindelige mappe, permanent på serveren. Emner fjernes ikke permanent, når du skifter mapper offline.

OK Annuller

15. Tryk på fanen **Server til udgående post**



16. Marker **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**
17. Marker **Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post**
18. Tryk på **Avanceret**

Internet-e-mail-indstillinger

Generelt Mapper Server til udgår Forbindelse Avanceret

Serverens portnumre

Server til indgående post (IMAP): 143 Standardindstillinger

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

Server til udgående post (SMTP): 587

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

Servvertimeout

Kort Lang 1 minut

Mapper

Sti til rodmappe:

OK Annuller

20

21

19

22

19. Vælg **Ingen** under begge felter med **Brug følgende type krypteret forbindelse**
20. Indtast 143 i feltet **Server til indgående post (IMAP)**
21. Indtast 587 i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
22. Tryk på **OK**

Tilføj ny e-mail-konto

Internet-e-mail-indstillinger

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype:

IMAP

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger

Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver netværksforbindelse)

Test kontoindstillinger...

Flere indstillinger...

23

< Tilbage

Næste >

Annuller

23. Tryk på **Næste**



Du har angivet alle de oplysninger, der er nødvendige til konfiguration af din konto.



Udfør

24. Tryk på **Udfør**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug