




Vejledning i opsætning af IMAP e-mail i Windows Live Mail 2012




1. Tryk på **Fil**



2. Tryk på **Indstillinger**, og tryk herefter på **E-mail-konti...**



3. Tryk på **Tilføj...**



4. Tryk på **E-mail-konto**
5. Tryk på **Næste**

Windows Live Mail

Tilføj dine e-mail-konti

Hvis du har et Windows Live ID, skal du logge på nu. Hvis ikke, skal du oprette et senere.
[Log på Windows Live](#)

E-mail-adresse:

6

[Få en Windows Live-e-mail-adresse](#)

Adgangskode:

7

☒ Husk denne adgangskode

Vist navn til dine sendte meddelelser:

8

☒ Konfigurer serverindstillingerne manuelt

9

10

Annuler Næste

6. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
7. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
8. Indtast dit navn i feltet **Vist navn til dine sendte meddelelser**
9. Marker **Konfigurer serverindstillingerne manuelt**
10. Tryk på **Næste**

Konfigurer serverindstillinger

Hvis du ikke kender indstillingerne til din e-mail-server, skal du kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.

Oplysninger om indgående server

Servertype: **IMAP** (11)

Serveradresse: **mail.bbanet.dk** (12) Port: **143** (13)

☐ Kræver en sikker forbindelse (SSL)

Godkend ved hjælp af: **Ryd tekst** (14)

Logonbrugernavn:

Oplysninger om udgående server

Serveradresse: **mail.bbanet.dk** (15) Port: **587** (16)

☐ Kræver en sikker forbindelse (SSL)

☒ Kræver godkendelse (17)

Buttons: Annuller, Tilbage, **Næste** (18)


Under **Oplysninger om indgående server**:

11. Under **Servertype** vælg **IMAP**
12. Indtast mail.bbanet.dk i feltet **Serveradresse**
13. Indtast 143 i feltet **Port**
14. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Logonbrugernavn**

Under **Oplysninger om udgående server**:

15. Indtast mail.bbanet.dk i feltet **Serveradresse**
16. Indtast 587 i feltet **Port**
17. Marker **Kræver godkendelse**

18. Tryk på **Næste**



19. Tryk på **Udfør**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.