


Vejledning i redigering af IMAP e-mail i Windows 8 Mail App



1. På tastaturet, tryk på tasterne:  + i, samtidigt

Indstillinger

Mail

Af Microsoft Corporation

Konti ← 2

Indstillinger

Hjælp

Om

Feedback

Tilladelser

Vurder og gennemse

2. Tryk på **Konti**

← Konti



Hotmail



3

tilføj en konto

3. Tryk på din **e-mail konto**

←

✉

Kontonavn

Dit navn

Download ny mail

Efterhånden som elementerne anl ▼

Download mail fra

De sidste 2 uger ▼

Indhold, der skal synkroniseres

Mail

Download automatisk eksterne billeder

Slået til

Brug en mailsignatur

Ja

Sendt fra Windows Mail

Foretrukken mailadresse

▼

Adgangskode

4

Mailbrugernavn

5

4. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
5. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Mailbrugernavn**
6. Kør ned af siden

Indgående mailserver Port
 mail.bknet.dk 143

Server kræver SSL

Udgående mailserver Port
 mail.bknet.dk 587

Server kræver SSL

Den udgående server kræver godkendelse

Brug samme brugernavn og adgangskode til at sende og modtage mail

Vis mailbeskeder for denne konto
 Slået fra

Specielle mapper
 Sendt post
 Slettet post
 Uønsket mail

Fjern konto

7. Afmarker **Server kræver SSL**
8. Indtast mail.bknet.dk i feltet **Indgående mailserver**
9. Indtast 143 i feltet **Port**
10. Afmarker **Server kræver SSL**
11. Indtast mail.bknet.dk i feltet **Udgående mailserver**
12. Indtast 587 i feltet **Port**
13. Marker **Den udgående server kræver godkendelse**
14. Marker **Brug samme brugernavn og adgangskode til at sende og modtage mail**
15. Tryk et vilkårligt sted, uden for vinduet du har tastet i, og vinduet vil forsvinde igen

Din mail er nu opsat og klar til brug.