



Vejledning i redigering af POP3 e-mail i Microsoft Office Outlook 2007



1. Tryk på **Funktioner**, og tryk herefter på **Kontoindstillinger...**



2. Marker din **e-mail konto**
3. Tryk på **Rediger...**

Skift e-mail-konto

Internet-e-mail-indstillinger
Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype:

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode


☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger


du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (eller netværksforbindelse)

< Tilbage Næste > Annuller

4. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
5. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
6. Indtast mail.bknet.dk i feltet **Server til indgående post**
7. Indtast mail.bknet.dk i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
8. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
9. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
10. Tryk på **Flere indstillinger...**



11. Tryk på **Server til udgående post**



12. Marker **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**
13. Marker **Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post**
14. Tryk på **Avanceret**

Internet-e-mail-indstillinger

Generelt Server til udgående post **17** Avanceret

Serverens portnumre

Server til indgående post (POP3): 110 Standardindstillinger

☐ Denne server kræver en krypteret forbindelse (SSL) **15**

Server til udgående post (SMTP): 587 **18**

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen **16**

Servertimeout

Kort Lang 1 minut

Levering

☒ Gem en kopi af meddelelserne på serveren **19**

☐ Fjern meddelelser fra serveren efter 10 dage

☒ Fjern meddelelser fra serveren, når de er slettet fra 'Slettet post' **20**

21 OK Annuller

15. Afmarker **Denne server kræver en krypteret forbindelse (SSL)**
16. Vælg **Ingen** under **brug følgende type krypteret forbindelse (SSL)**
17. Indtast 110 i feltet **Server til indgående post (POP3)**
18. Indtast 587 i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
19. Marker **Gem en kopi af meddelelserne på serveren**
20. Marker **Fjern meddelelser fra serveren, når de er slettet fra 'Slettet post'**
21. Tryk på **OK**

Skift e-mail-konto

Internet-e-mail-indstillinger

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype:

POP3

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger

Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver netværksforbindelse)

Test kontoindstillinger...

22


flere indstillinger...

< Tilbage

Næste >

Annuller

22. Tryk på **Næste**



23. Tryk på **OK**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.