



Vejledning i opsætning af IMAP e-mail i Microsoft Office Outlook 2007



1. Tryk på **Funktioner**, og tryk herefter på **Kontoindstillinger...**



2. Tryk på **Ny...**

Tilføj ny e-mail-konto

Automatisk kontoopsætning

Dit navn
Eksempel: Barbara Sankovic

E-mail-adresse:
Eksempel: barbara@contoso.com

Adgangskode

Skriv adgangskoden igen:
Skriv den adgangskode, du er blevet tildelt af internetudbyderen.


3

Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt

4

< Tilbage Næste > Annuller

3. Marker **Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt**
4. Tryk på **Næste**



5. Marker **Internet-e-mail**
6. Tryk på **Næste**

Tilføj ny e-mail-konto ✕

Internet-e-mail-indstillinger
 Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype:

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:


Husk adgangskode

Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)


Test kontoindstillinger

du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (hvis du får en fejlmeddelelse om netværksforbindelse)


7. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
8. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
9. Under **Kontotype**, vælg da **IMAP**
10. Indtast mail.bknet.dk i feltet **Server til indgående post**
11. Indtast mail.bknet.dk i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
12. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
13. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
14. Tryk på **Flere indstillinger...**



15. Tryk på fanen **Server til udgående post**



16. Marker **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**
17. Marker **Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post**
18. Tryk på **Avanceret**



19. Vælg **Ingen** under begge felter med **Brug følgende type krypteret forbindelse**
20. Indtast 143 i feltet **Server til indgående post (IMAP)**
21. Indtast 587 i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
22. Tryk på **OK**

Tilføj ny e-mail-konto

Internet-e-mail-indstillinger
Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger
Dit navn:
E-mail-adresse:

Serveroplysninger
Kontotype:
Server til indgående post:
Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger
Brugernavn:
Adgangskode:
 Husk adgangskode
 Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger
Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver netværksforbindelse)

23

23. Tryk på **Næste**



24. Tryk på **Udfør**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug