



Vejledning i opsætning af IMAP e-mail i Microsoft Office Outlook 2010



1. Tryk på **Filer**



2. Tryk på **Tilføj konto**

Tilføj ny konto

Automatisk kontoopsætning
Opret forbindelse til andre servertyper.

☐ **E-mail-konto**

Dit navn:
Eksempel: Lene Aalling

E-mail-adresse:
Eksempel: pernille@contoso.com

Adgangskode:
Skriv adgangskoden igen:
Skriv den adgangskode, du er blevet tildelt af internetudbyderen.

☐ **Sms**


☒ **Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt**

3

4

< Tilbage Næste > Annuller

3. Marker **Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt**
4. Tryk på **Næste**



5. Marker **Internet-e-mail**
6. Tryk på **Næste**

Tilføj ny konto ✕

Internet-e-mail-indstillinger

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype: IMAP

Server til indgående post: mail.bknet.dk

Server til udgående post (SMTP): mail.bknet.dk

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger

du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver netværksforbindelse)


Test kontoindstillinger...

☒ Test kontoindstillinger ved at klikke på knappen Næste


Flere indstillinger...

< Tilbage
Næste >
Annuller

7. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
8. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
9. Under **Kontotype**, vælg da **IMAP**
10. Indtast mail.bknet.dk i feltet **Server til indgående post**
11. Indtast mail.bknet.dk i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
12. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
13. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
14. Tryk på **Flere indstillinger...**



15. Tryk på **Server til udgående post**



16. Marker **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**
17. Marker **brug samme indstillinger som på serveren til indgående post**
18. Tryk på **Avanceret**

Internet-e-mail-indstillinger

Generelt Sendt post Slettet post

Server til udgående post Indgående post Avanceret

Serverens portnummer

Server til indgående post (IMAP): 143 Standardindstillinger

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

Server til udgående post (SMTP): 587 21

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

19

Servertimeout

Kort Lang 1 minut

Mapper

Sti til rodmappe:

22

OK Annuller

19. Vælg **Ingen** under begge felter med **Brug følgende type krypteret forbindelse**
20. Indtast 143 i feltet **Server til indgående post (IMAP)**
21. Indtast 587 i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
22. Tryk på **OK**

Tilføj ny konto

Internet-e-mail-indstillinger

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype:

IMAP

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger

Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver netværksforbindelse)

Test kontoindstillinger...

☒ Test kontoindstillinger ved at klikke på knappen Næste

23


Flere indstillinger...

< Tilbage


Næste >

Annuller

23. Tryk på **Næste**



24. Når begge test er **Fuldført**, tryk på **Luk**



25. Tryk på **Udfør**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.