

Vejledning i redigering af IMAP e-mail i Windows 8 Mail App



1. På tastaturet, tryk på tasterne:  + i, samtidigt

Indstillinger

Mail

Af Microsoft Corporation

Konti ← 2

Indstillinger

Hjælp

Om

Feedback

Tilladelser

Vurder og gennemse

2. Tryk på **Konti**

← Konti



Hotmail



3

tilføj en konto

3. Tryk på din **e-mail konto**



^

Kontonavn

Dit navn

Download ny mail

Efterhånden som elementerne anl 

Download mail fra

De sidste 2 uger 

Indhold, der skal synkroniseres

☒ Mail

Download automatisk eksterne billeder

Slået til 

Brug en mailsignatur

Ja 

Sendt fra Windows Mail

Foretrukken mailadresse



Adgangskode

Mailbrugernavn

4

5

4. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
5. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Mailbrugernavn**
6. Kør ned af siden

Indgående mailserver Port
mail.blaabjergnet.dk 143 9

☐ Server kræver SSL 7 8

Udgående mailserver Port
mail.blaabjergnet.dk 587 12

☐ Server kræver SSL 10 11

☒ Den udgående server kræver godkendelse 13

☒ Brug samme brugernavn og adgangskode til at sende og modtage mail 14

Vis mailbeskeder for denne konto
Slået fra ☐

Specielle mapper

Sendt post

Slettet post

Uønsket mail

Fjern konto

7. Afmarker **Server kræver SSL**
8. Indtast mail.blaabjergnet.dk i feltet **Indgående mailserver**
9. Indtast 143 i feltet **Port**
10. Afmarker **Server kræver SSL**
11. Indtast mail.blaabjergnet.dk i feltet **Udgående mailserver**
12. Indtast 587 i feltet **Port**
13. Marker **Den udgående server kræver godkendelse**
14. Marker **Brug samme brugernavn og adgangskode til at sende og modtage mail**
15. Tryk et vilkårligt sted, uden for vinduet du har tastet i, og vinduet vil forsvinde igen

Din mail er nu opsat og klar til brug.