




Vejledning i redigering af POP3 e-mail i Windows Live Mail 2012



1. Tryk på **Fil**



2. Tryk på **Indstillinger**, og tryk herefter på **E-mail-konto...**



3. Marker din **e-mail konto**
4. Tryk på **Egenskaber**

Egenskaber for

Generelt Servere Sikkerhed Avanceret

E-mail-konto

5

Indtast det navn, som du vil referere til disse servere med, f.eks. "Arbejde" eller "Windows Live Hotmail".

Brugeroplysninger

Navn:

Organisation:

E-mail-adresse:

Svaradresse:

☒ Medtag denne konto ved modtagelse af mail eller synkronisering

OK Annuller Anvend

5. Tryk på fanen **Servere**

Egenskaber for

Generelt Servere Sikkerhed Avanceret

Serveroplysninger

Serveren til indgående post er **POP3** server.

Indgående post (POP3): mail.blaabjergnet.dk

Udgående post (SMTP): mail.blaabjergnet.dk

Server til indgående post

E-mail-brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☒ Log på ved hjælp af godkendelse i klar tekst

☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode

☐ Log på ved hjælp af godkendt POP (APOP)


Server til udgående post

☒ Min server kræver godkendelse

Indstillinger...

OK Annuller Anvend

6. Indtast mail.blaabjergnet.dk i feltet **Indgående post (POP3)**
7. Indtast mail.blaabjergnet.dk i feltet **Udgående post (SMTP)**
8. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-brugernavn**
9. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
10. Marker **Log på ved hjælp af godkendelse i klar tekst**
11. Marker **Min server kræver godkendelse**
12. Tryk på fanen **Avanceret**



13. Afmarker begge felter med **Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)**
14. Indtast 587 i feltet **Udgående post (SMTP)**
15. Indtast 110 i feltet **Indgående post (POP3)**
16. Marker **Gem en kopi af meddelelser på serveren**
17. Marker **Fjern meddelelser, når de er slettet fra 'Slettet post'**
18. Tryk på **OK**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.