




Vejledning i redigering af POP3 e-mail i Microsoft Office Outlook 2003



1. Tryk på **Funktioner**, og tryk herefter på **E-mail-konti...**



2. Tryk på Få vist eller rediger eksisterende e-mail-konti
3. Tryk på Næste



4. Marker din **e-mail**
5. Tryk på **Rediger**

E-mail-konti

Internet-e-mail-indstillinger (POP3)
 Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Server til indgående post (POP3):

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode


☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test indstillinger


Er indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor.
 (netværksforbindelse)

< Tilbage Næste > Annuller


6. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
7. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
8. Indtast mail.bolinu.net i feltet **Server til indgående post (POP3)**
9. Indtast mail.bolinu.net i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
10. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
11. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
12. Tryk på **Flere indstillinger...**



13. Tryk på fanen **Server til udgående post**



14. Marker **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**
15. Marker **Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post**
16. Tryk på fanen **Avanceret**



17. Afmarker begge feltet med **Denne server kræver en krypteret forbindelse (SSL)**
18. Indtast 110 i feltet **Server til indgående post (POP3)**
19. Indtast 587 i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
20. Marker **Gem en kopi af meddelelserne på serveren**
21. Marker **Fjern meddelelser fra serveren, når de er slettet fra 'Slettet post'**
22. Tryk på **OK**

E-mail-konti ✕

Internet-e-mail-indstillinger (POP3)

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Server til indgående post (POP3):

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode


☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test indstillinger

Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor. (Kræver netværksforbindelse)

23

23. Tryk på **Næste**



24. Tryk på **Udfør**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.