




Vejledning i redigering af POP3 e-mail i Microsoft Office Outlook 2003



1. Tryk på **Funktioner**, og tryk herefter på **E-mail-konti...**



2. Tryk på Få vist eller rediger eksisterende e-mail-konti
3. Tryk på Næste



4. Marker din **e-mail**
5. Tryk på **Rediger**

E-mail-konti

Internet-e-mail-indstillinger (POP3)
 Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Server til indgående post (POP3):

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode


☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test indstillinger


Er indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor.
 (netværksforbindelse)

< Tilbage Næste > Annuller


6. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
7. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
8. Indtast mail.manet.dk i feltet **Server til indgående post (POP3)**
9. Indtast mail.manet.dk i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
10. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
11. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
12. Tryk på **Flere indstillinger...**



13. Tryk på fanen **Server til udgående post**



14. Marker **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**
15. Marker **Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post**
16. Tryk på fanen **Avanceret**



17. Afmarker begge feltet med **Denne server kræver en krypteret forbindelse (SSL)**
18. Indtast 110 i feltet **Server til indgående post (POP3)**
19. Indtast 587 i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
20. Marker **Gem en kopi af meddelelserne på serveren**
21. Marker **Fjern meddelelser fra serveren, når de er slettet fra 'Slettet post'**
22. Tryk på **OK**

E-mail-konti 

Internet-e-mail-indstillinger (POP3)


Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.



Brugeroplysninger	Serveroplysninger
Dit navn:	Server til indgående post (POP3):
E-mail-adresse:	Server til udgående post (SMTP):
Logonoplysninger	Test indstillinger
Brugernavn:	Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor. (Kræver netværksforbindelse)
Adgangskode:	
☒ Husk adgangskode	Test kontoindstillinger...
☐ Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)	Flere indstillinger...

23

23. Tryk på **Næste**



24. Tryk på **Udfør**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.