


## Vejledning i opsætning af IMAP e-mail i Windows 8 Mail App



1. På tastaturet, tryk på tasterne:  + i, samtidigt

# Indstillinger

Mail

Af Microsoft Corporation

Konti ← 2

Indstillinger

Hjælp

Om

Feedback

Tilladelser

Vurder og gennemse

2. Tryk på **Konti**

← Konti



Hotmail

---

Tilføj en konto

3

3. Tryk på **Tilføj en konto**

← Tilføj en konto



Hotmail

Hotmail.com, Live.com, MSN



Outlook

Exchange, Office 365, Outlook.com



Google

Opret forbindelse



Anden konto

Opret forbindelse



4



Yahoo!

Opret forbindelse

4. Tryk på **Anden konto**

# Tilføj din mailkonto



Hvilken slags konto er dette?

☐ EAS (Exchange Activesync)

☒ IMAP ← 5

Få mere at vide om brug af Mail sammen med andre kontoper. 6

Opret forbindelse

Annuller

5. Marker **IMAP**
6. Tryk på **Opret forbindelse**

## Tilføj din Anden-konto



Angiv oplysningerne nedenfor for at oprette forbindelse til din Anden-konto.

Mailadresse

Adgangskode

[Vis flere detaljer](#) ← 7

Opret forbindelse

Annuler

7. Tryk på **Vis flere detaljer**

## Tilføj din Anden-konto



Angiv oplysningerne nedenfor for at oprette forbindelse til din Anden-konto.

Mailadresse

8

Brugernavn

9

Adgangskode

10

Indgående mailserver (IMAP)

Port

143

13

☐

Indgående server kræver SSL

11

12

Udgående mailserver (SMTP)

Port

587

16

☐

Udgående server kræver SSL

14

15

☒

Den udgående server kræver godkendelse

17

☒

Brug samme brugernavn og adgangskode til at sende og modtage mail

18

[Vis færre detaljer](#)

19

Opret forbindelse

Annuller

8. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Mailadresse**
9. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
10. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
11. Afmarker **Indgående server kræver SSL**
12. Indtast mail.skjern-net.dk i feltet **Indgående mailserver (IMAP)**
13. Indtast 143 i feltet **Port**
14. Afmarker **Udgående server kræver SSL**
15. Indtast mail.skjern-net.dk i feltet **Udgående mailserver (SMTP)**
16. Indtast 587 i feltet **Port**
17. Marker **Den udgående server kræver godkendelse**
18. Marker **Brug samme brugernavn og adgangskode til at sende og modtage mail**
19. Tryk på **Opret forbindelse**

Din mail er nu opsat og klar til brug.