



Vejledning i redigering af IMAP e-mail i Microsoft Office Outlook 2010



1. Tryk på **Filer**



2. Tryk på **Kontoindstillinger**, og tryk herefter på **Kontoindstillinger...**



3. Marker din **e-mail konto**
4. Tryk på **Rediger**

Rediger konto

Internet-e-mail-indstillinger

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

✖

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype: IMAP

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode


☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger


du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver netværksforbindelse)

☒ Test kontoindstillinger ved at klikke på knappen Næste

5. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
6. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
7. Indtast mail.skodborg-net.dk i feltet **Server til indgående post**
8. Indtast mail.skodborg-net.dk i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
9. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
10. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
11. Tryk på **Flere indstillinger...**



12. Tryk på **Server til udgående post**



13. Marker **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**
14. Marker **Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post**
15. Tryk på **Avanceret**

Internet-e-mail-indstillinger

Generelt Sendt post Slettet post

Server til udgående post Indgående post Avanceret

Serverens portnummer

Server til indgående post (IMAP): 143 Standardindstillinger

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

Server til udgående post (SMTP): 587 18

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

16

Servvertimeout

Kort Lang 1 minut

Mapper

Sti til rodmappe:

19

OK Annuller

16. Vælg **Ingen** under begge felter med **Brug følgende type krypteret forbindelse**
17. Indtast 143 i feltet **Server til indgående post (IMAP)**
18. Indtast 587 i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
19. Tryk på **OK**

Tilføj ny konto

Internet-e-mail-indstillinger

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype:

IMAP

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger

Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver netværksforbindelse)

Test kontoindstillinger...

☒ Test kontoindstillinger ved at klikke på knappen Næste

20


lære indstillinger...

< Tilbage


Næste >

Annuller

20. Tryk på **Næste**



21. Når begge test er **Fuldført**, tryk på **Luk**



22. Tryk på **Udfør**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.