


## Vejledning i opsætning af POP3 e-mail i Windows Phone 7 og 8



1. Tryk på **Indstillinger**

INDSTILLINGER

# system applika

ringetoner + lyde

Ren

tema

rød

mail + konti ← 2

konfigurerer mail, kontakter, Facebook og andet

låseskærm

timeout for skærm: aldrig

Wi-Fi

slået fra

Bluetooth

slået fra

berør + send

slået til

2. Tryk på **mail + konti**

INDSTILLINGER

# mail + konti

 tilføj en konto ←   
konfigurerer mail, kontakter, Facebook og  
andet

3. Tryk på **tilføj en konto**

## TILFØJ EN KONTO

 Microsoft-konto  
Hotmail, Xbox, Messenger, Windows

 Outlook  
Outlook.com, Exchange, Office 365

 Yahoo! Mail

 Google

 Twitter

 LinkedIn

 en anden konto  
POP og IMAP

 avanceret ← 4

4. Tryk på **avanceret**

11:58

## AVANCERET


Mailadresse

Adgangskode

☐ Vis adgangskode

Dine logonoplysninger gemmes.  
Hvis du tilføjer en Exchange-firmakonto,  
kan din netværksadministrator slette dit  
indhold og dine indstillinger på telefonen  
fra centralt hold.

næste



5. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Mailadresse**
6. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
7. Tryk på **næste**

## AVANCERET KONFIGURATION

Vælg den kontotype, du vil oprette. Hvis du ikke er sikker, kan du kontakte tjenesteudbyderen.

### Exchange ActiveSync

Inkluderer Exchange og andre konti, der bruger Exchange ActiveSync

### internetmail ← 8

POP- eller IMAP-konti, du kan bruge til at se din mail i en webbrowser

8. Tryk på **internetmail**

 12:01

## INTERNETMAILKONTO

Kontonavn

Dit navn

Vi sender dine meddelelser under dette navn

Server til indgående mails

mail.skodborg-net.dk

Kontotype

POP3

log på

9. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**

10. Indtast mail.skodborg-net.dk i feltet **Server til indgående mails**

11. Vælg **POP3** i feltet **Kontotype**

12. Kør ned af siden

12:02

## INTERNETMAILKONTO

Brugernavn

Eksempler: kevinc, kevinc@contoso.com, domæne\kevinc

Adgangskode

☐ Vis adgangskode

Server til udgående mails (SMTP)

mail.skodborg-net.dk

☒ Server til udgående mails kræver godkendelse

log på

13. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**

14. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**

15. Indtast mail.skodborg-net.dk i feltet **Server til udgående mails (SMTP)**

16. Marker **Server til udgående mails kræver godkendelse**

17. Tryk på **log på**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug