

Vejledning i redigering af IMAP e-mail i Windows 8 Mail App



1. På tastaturet, tryk på tasterne:  + i, samtidigt

Indstillinger

Mail

Af Microsoft Corporation

Konti ← 2

Indstillinger

Hjælp

Om

Feedback

Tilladelser

Vurder og gennemse

2. Tryk på **Konti**

← Konti



Hotmail



3

tilføj en konto

3. Tryk på din **e-mail konto**



^

Kontonavn

Dit navn

Download ny mail

Efterhånden som elementerne anl 

Download mail fra

De sidste 2 uger 

Indhold, der skal synkroniseres

☒ Mail

Download automatisk eksterne billeder

Slået til 

Brug en mailsignatur

Ja 

Sendt fra Windows Mail

Foretrukken mailadresse



Adgangskode

 4

Mailbrugernavn

 5

4. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
5. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Mailbrugernavn**
6. Kør ned af siden

Indgående mailserver Port
mail.soenderho-net.dk 143 9

☐ Server kræver SSL 7 8

Udgående mailserver Port
mail.soenderho-net.dk 587 12

☐ Server kræver SSL 10 11

☒ Den udgående server kræver godkendelse 13

☒ Brug samme brugernavn og adgangskode til at sende og modtage mail 14

Vis mailbeskeder for denne konto
Slået fra

Specielle mapper

Sendt post

Slettet post

Uønsket mail

Fjern konto

7. Afmarker **Server kræver SSL**
8. Indtast mail.soenderho-net.dk i feltet **Indgående mailserver**
9. Indtast 143 i feltet **Port**
10. Afmarker **Server kræver SSL**
11. Indtast mail.soenderho-net.dk i feltet **Udgående mailserver**
12. Indtast 587 i feltet **Port**
13. Marker **Den udgående server kræver godkendelse**
14. Marker **Brug samme brugernavn og adgangskode til at sende og modtage mail**
15. Tryk et vilkårligt sted, uden for vinduet du har tastet i, og vinduet vil forsvinde igen

Din mail er nu opsat og klar til brug.