










×

1234@vejen-net.dk-kontoindstillinger

✉

1234@vejen-net.dk

Brugernavn

1234@vejen-net.dk

Adgangskode

●●●●●●●●●●

Kontonavn

1234@vejen-net.dk

**Skift indstillinger for synkronisering af postkasse**  
Indstillinger for synkronisering af mail, kontakter og kalender.

**Slet konto**  
Fjern denne konto fra din enhed.

Gem

Annuller

Klik på "Skift indstillinger for synkronisering af postkasse"

×

1234@vogn-net.dk-synkroniseringsindstillinger

baseret på mit brug

Hvis du får en masse mail en dag og ikke kontrollerer din konto i nogle dage, ændrer vi dine synkroniseringsindstillinger derefter, så du kan spare på data og batteri.

Synkroniserer i øjeblikket: **når elementer kommer**

☒ Download altid hele meddelelser og internetbilleder

Download mail fra

de seneste tre måneder

Dit navn

Test

Vi sender meddelelser til dig ved hjælp af dette navn.

### Indstillinger for synkronisering

Mail

☐ Slået til

**Avancerede indstillinger for postkasse**  
Oplysninger om servere for ind- og udgående mail

Udført

Annuller

Tryk på "Avancerede indstillinger for postkasse"

## 1-synkroniseringsindstillinger

Download ny mail

baseret på mit brug

Hvis du får en masse mail en dag og ikke kontrollerer din konto i nogle dage, ændrer vi dine synkroniseringsindstillinger derefter, så du kan spare på data og batteri.

Synkroniserer i øjeblikket: **når elementer kommer**



Download altid hele meddelelser og internetbilleder

Download mail fra

de seneste tre måneder

Dit navn

1

Vi sender meddelelser til dig ved hjælp af dette navn.

## Indstillinger for synkronisering

Mail



Slået til

Indgående mailserver

2

mail.toftlund.net

Udgående mailserver (SMTP)

3

mail.toftlund.net



Den udgående server kræver godkendelse



Brug det samme brugernavn og den samme adgangskode til afsendelse af mail

4



Kræv SSL til indgående mail



Kræv SSL til udgående mail

Udført

Annuller

1. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
2. Indtast mail.toftlund.net i feltet **Indgående mailserver**
3. Indtast mail.toftlund.net i feltet **Udgående mailserver**
4. Kryds af som anvist i den røde firkant ovenfor

## Indstillinger for synkronisering

### Mail

☒ Slået til

### Indgående mailserver

mail.vejen-net.dk

### Udgående mailserver (SMTP)

mail.vejen-net.dk

- ☒ Den udgående server kræver godkendelse
- ☒ Brug det samme brugernavn og den samme adgangskode til afsendelse af mail
- ☐ Kræv SSL til indgående mail
- ☐ Kræv SSL til udgående mail

Udført

Annuller

Tryk **Udført** for at gemme opsætning