



## Vejledning i opsætning af IMAP e-mail i Microsoft Office Outlook 2010



1. Tryk på **Filer**



2. Tryk på **Tilføj konto**

Tilføj ny konto ✕

**Automatisk kontoopsætning**  
Opret forbindelse til andre servertyper.

☐ **E-mail-konto**

Dit navn   
Eksempel: Lene Aalling

E-mail-adresse:   
Eksempel: pernille@contoso.com

Adgangskode   
Skriv adgangskoden igen:   
Skriv den adgangskode, du er blevet tildelt af internetudbyderen.

☐ **Sms**


☒ **Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt**

3

4

< Tilbage Næste > Annuller

3. Marker **Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt**
4. Tryk på **Næste**



5. Marker **Internet-e-mail**
6. Tryk på **Næste**

Tilføj ny konto ✕

**Internet-e-mail-indstillinger**

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

**Brugeroplysninger**

Dit navn:

E-mail-adresse:

**Serveroplysninger**

Kontotype: IMAP

Server til indgående post: mail.vnmail.dk

Server til udgående post (SMTP): mail.vnmail.dk

**Løgonoplysninger**

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

**Test kontoindstillinger**

du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du  
er kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver  
værksforbindelse)


Test kontoindstillinger...

☒ Test kontoindstillinger ved at klikke på knappen  
Næste


Flere indstillinger...

< Tilbage
Næste >
Annuller

7. Indtast dit navn i feltet **Dit navn**
8. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **E-mail-adresse**
9. Under **Kontotype**, vælg da **IMAP**
10. Indtast mail.vnmail.dk i feltet **Server til indgående post**
11. Indtast mail.vnmail.dk i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
12. Indtast din **e-mail-adresse** i feltet **Brugernavn**
13. Indtast din **adgangskode** i feltet **Adgangskode**
14. Tryk på **Flere indstillinger...**



15. Tryk på **Server til udgående post**



16. Marker **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**
17. Marker **brug samme indstillinger som på serveren til indgående post**
18. Tryk på **Avanceret**

Internet-e-mail-indstillinger

Generelt    Sendt post    Slettet post

Server til udgående post    Indgående post    Avanceret

Serverens portnummer

Server til indgående post (IMAP): 143    Standardindstillinger

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

Server til udgående post (SMTP): 587    21

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

19

Servvertimeout

Kort    Lang 1 minut

Mapper

Sti til rodmappe:

22

OK    Annuller

19. Vælg **Ingen** under begge felter med **Brug følgende type krypteret forbindelse**
20. Indtast 143 i feltet **Server til indgående post (IMAP)**
21. Indtast 587 i feltet **Server til udgående post (SMTP)**
22. Tryk på **OK**



Tilføj ny konto

Internet-e-mail-indstillinger

Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

Brugeroplysninger

Dit navn:

E-mail-adresse:

Serveroplysninger

Kontotype: 

IMAP

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

Logonoplysninger

Brugernavn:

Adgangskode:

☒ Husk adgangskode

☐ Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger

Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver netværksforbindelse)

Test kontoindstillinger...

☒ Test kontoindstillinger ved at klikke på knappen Næste

Flere indstillinger...


23

< Tilbage


Næste >

Annuller

23. Tryk på Næste



24. Når begge test er **Fuldført**, tryk på **Luk**



25. Tryk på **Udfør**

Din e-mail er nu opsat og klar til brug.